ROLF FRITZE

Train Simulator 2021: 3DZug ICE 4 (BR 412) FRANKFURT - Karlsruhe

DB



Eine detaillierte und komplette Anleitung!



Diese Anleitung ist meinem Enkel **Matti Reiche** gewidmet, der mich mit seiner Begeisterung für den ICE4 auf die Idee gebracht, dieses Dokument zu erstellen.

Änderungshistorie

Revision Nr.	Ausgabedatum	Release	Beschreibung
001	2021-05-14	1.2	Erstfassung
002	2021-06-17	1.2	EBuLa Integration in ICE4 hinzugefügt

SEITE 4	MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE	
---------	---	--

Vorwort

Ich habe mich in der Vergangenheit nur mit dem Thema Flugsimulation befasst und zwar als ein Mitglied des Airbus-Entwicklerteams der Firma Aerosoft. In diesem Team habe ich u.a. das Modul "Automatische Checklisten/Copilot" entwickelt und auch mehrere Tutorials für Übungsflüge von A nach B mit den verschiedenen Airbus-Modellen geschrieben.

Mein Enkel Matti interessiert sich aber überhaupt nicht für die Fliegerei, sondern ist ein begeisterter Eisenbahnfan und zwar speziell des ICE 4. Deswegen habe ich mich mit der Zug-Simulation befasst und mir den Train Simulator 2021 sowie die DTG-Strecken Highspeed Frankfurt / Mannheim-Karlsruhe und den ICE 4 von 3DZug gekauft.



Mit der vorhandenen Dokumentation habe ich es zwar geschafft, den Zug in Bewegung zu setzen, bin aber sofort nach Verlassen von Frankfurt Hbf. "zwangsgebremst" worden, weil ich ohne Reaktion ein Vorsignal mit Anzeige einer Geschwindigkeitsbegrenzung überfahren habe. Und damit begannen meine Probleme d.h. ich wusste nicht, was ich eigentlich hätte tun müssen, weil ich die verschiedenen Sicherheitssysteme nicht kannte und es war mir auch nicht möglich, nach der Zwangsbremsung den Zug wieder in Bewegung zu setzen.

Mit Hilfe von verschiedenen Quellen (siehe Quellen-Verzeichnis und Link-Liste) habe ich mir dann das notwendige Wissen mühsam "erarbeitet" und angeeignet bzw. in verschiedenen Foren Antworten auf meine vielen Fragen bekommen. Meine anfängliche Frustration mit dieser Simulation und diese Arbeit möchte ich meinem Enkel Matti ersparen und habe deswegen in diesem Dokument alles notwendige Grundwissen über das Eisenbahn-Betriebswesen zusammengetragen und eine Anleitung für eine Fahrt mit dem ICE 4 von Frankfurt Hbf. nach Karlsruhe Hbf. erstellt.

Dieses Dokument ist natürlich nicht vollständig, reicht aber aus, um den ICE 4 möglichst realitätsnah (soweit dieses in einer Software überhaupt möglich ist) zu bedienen und zu fahren.

Rolf Fritze Lübeck. im Mai 2021

Inhaltsverzeichnis

Kapitel			Inhalt	Seite
1.			Einleitung des Entwicklers von 3D-Zug – Matthias Gose	7
2.			Historischer Hintergrund	8
3.			Systemanforderungen / Setup	9
	3.1		Dovetail Train Simulator 2021	9
	3.2		3DZug ICE 4 BR412 (Version 1.2)	10
	3.3		DTG Strecken (Frankfurt Highspeed / Mannheim-Karlsruhe)	11
	3.4		Aufgaben	12
4.			Signale und Sicherheitseinrichtungen	13
	4.1		Signale	13
	4.2		PZB – Punktförmige Zugbeeinflussung	15
	4.3		LZB – Linienförmiger Zugbeeinflussung	17
	4.4		SIFA - Sicherheitsfahrschaltung	19
	4.5		AFB – Automatische Fahr- und Bremssteuerung	20
	4.6		EBuLa – Elektr. Buchfahrplan und Langsamfahrstellen	21
	4.7		GSM-R – Digitales Mobilfunksystem	21
5.			Starten des Zug Simulators und ICE 4	22
	5.1		Zug Simulator "DTG Train Simulator 2021"	22
	5.2		3DZug ICE 4 (BR412)	23
	5.3		Sichten im Simulator und im ICE 4	23
	5.4		Führerstand im 3DZug ICE 4 (BR412)	25
		5.4.1	Führerstand (linke Seite)	26
		5.4.2	Führerstand (Mitte)	26
		5.4.3	Führerstand (rechte Seite)	27
		5.4.4	Führerstand (Rückwand – Hauptschalttafel)	27
		5.4.5	Schalter / Hebel - Tastaturbelegung	28
6.			Tutorial Fahrt Frankfurt (Main) Flughafen nach Karlsruhe Hbf.	29
	6.1		Inbetriebnahme des ICE 4 vor der Abfahrt	29
	6.2		Abfahrt Frankfurt (Main) Flughafen	31
	6.3		Fahrt Frankfurt (Main) Flugh. – Mannheim Hbf. (PZB-Bereich Ffm)	32
	6.4		Fahrt Frankfurt (Main) Flugh. – Mannheim Hbf. (LZB-Bereich)	32
	6.5		Fahrt Frankfurt (Main) Flugh. – Mannheim Hbf. (PZB-Bereich Mnh)	38
	6.6		Fahrt Mannheim Hbf. – Karlsruhe Hbf. (PZB-Bereich Mnh)	40
	6.7		Fahrt Mannheim Hbf. – Karlsruhe Hbf. (LZB-Bereich)	41
	6.8		Fahrt Mannheim Hbf. – Karlsruhe Hbf. (PZB-Bereich Kal)	43
7.			Hinweise für Anlagenbauer	45
	7.1		Zugziele	45
	7.2		Zugnummern	46
8.			Die Wagen im Überblick	46
9.			EBuLa Integration	50
10.			Bekannte Probleme	51
11.			Danksagung	51
12.			Abkürzungen und Übersetzungen	52
13.			Links	53
14.			Quellenverzeichnis	53
15.			Stichwortverzeichnis	54

1. Einleitung des Entwicklers von 3D-Zug – Matthias Gose

"Baut endlich einen ICE" – kein Wunsch wurde öfters an mich herangetragen als dieser. Wer 3DZUG länger kennt, hat vielleicht noch in Erinnerung, dass 3DZUG bereits vor zwei Jahren den ICE Velaro angekündigt hat, diesen aber nie veröffentlicht.

Was ist aus dem Projekt geworden? Die Ankündigung erfolgte vorschnell und 3DZUG war noch gar nicht bereit für ein solches Projekt. Die Modelle waren zwar alle fast fertig und auch gut, doch war damals das Problem der Fahrphysik und Skripte nicht lösbar. Einen passenden Partner fanden wir nicht. So wurde das Projekt aufgegeben und die Zeit in andere Projekte gesteckt. Der Orient-Express, der Rheingold und viele weitere Züge erblickten das Licht der Welt und wurden von Mal zu Mal besser. 3DZUG hat stets den Anspruch sich immer weiter zu entwickeln und immer mehr möglich zu machen.

Was passiert mit den Velaro Modellen heute? Wahrscheinlich nichts, da diese technisch völlig überholt sind.

Die Idee einen Hochgeschwindigkeitszug zu bauen blieb jedoch im Hinterkopf. Als Trainz Railroad Simulator 2019 angekündigt wurde, sah ich eine Möglichkeit meine ganzen Ideen zu verwirklichen. Das ist nicht wirklich schwer, da ich dort über 10 Jahre Erfahrung vorweisen kann. Der ETR 1000 "Frecciarossa" wurde gebaut und war der erste meiner Züge, die voll begehbar waren. Üblicherweise werden Fahrgastansichten nur für einzelne Wagen und geschickt so gebaut, dass möglichst wenig Innenraum zu sehen ist, da diese sehr aufwendig zu fertigen sind. Das hatte ich beim "Frecciarossa" anders gelöst, die Innenräume wurden auf der gesamten Länge gefertigt. Warum? Weil es geht und weil mich sowas reizt!

Irgendwann wurde ich von Railworks Austria kontaktiert, ob ich nicht Lust hätte, einen ICE zu bauen, sie würden die Skripte bzw. Technik machen. Ja klar, der Bau ging los. Da die Arbeitsschritte aus dem Frecciarossa bereits alltagstauglich waren und ich einen ICE für Trainz sowieso bauen wollte, war der zweite Anlauf einfacher. Etwas Bauchschmerzen hatte ich jedoch, diesen Zug nur "abgespeckt" für den TS bauen zu müssen. Ich wollte alle Inneneinrichtungen zeigen und zwar besser und detailreicher als beim ETR 1000. Mit 32 Bit war das unmöglich.

Doch dann kam das Unerwartete, der TS in 64 Bit wurde angekündigt und auf einmal wurde es möglich. Daher kannst du dir heute jeden Wagen ansehen, alles was du im echten Zug findest, selbst die WCs und zwar alle! Die komplexe Lichtberechnung der Inneneinrichtung kann der TS jedoch nicht mehr leisten, dies musste aufwendig über Texturen realisiert und simuliert werden.

Railworks Austria ist es zu verdanken, dass dieser Zug überhaupt im TS fährt, denn ohne RWA sähe der Zug nur schön aus und würde keinen Meter fahren und ohne Trainworks wäre es sehr leise. Denn Trainworks hat 3DZUG einen genialen Sound gefertigt, in dem ihr sogar die Lautstärke der Klimaanlage im Führerstand einstellen könnt.

Zusammen haben wir einige richtig großartige Features realisiert. So ist jede Tür individuell beschriftet und die Zugzielanzeigen einstellbar. Auch alle Taufnamen sind enthalten und natürlich der grüne ICE. Wir drei, RWA, Trainworks und 3DZUG möchten euch mit diesem Zug zeigen welches Potential in unserem alten Train Simulator steckt und was ihr von uns in Zukunft erwarten dürft – denn ein Zurück gibt es nicht mehr.

Persönlich möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den beiden Teams bedanken – Jungs, das war eine geile Zeit mit euch! Und natürlich auch die vielen anderen nicht namentlich genannten Helfer die uns mit Rat und Tat zur Seite standen. Viel Spaß in unserem besten Zug aller Zeiten wünschen wir Dir. (Quelle: Wikipedia.org)

2. Historischer Hintergrund

Als ICE 4 bezeichnet die Deutsche Bahn einen Typ der Hochgeschwindigkeitszüge Intercity-Express (ICE) für den Personenfernverkehr, der seit 2017 im Einsatz ist. Bis September 2015 wurden die Züge unter ihrem Projektnamen als ICx geführt. Mit der Entwicklung und dem Bau von vorerst 170 Zügen wurde 2011 Siemens Mobility beauftragt. Die Baureihenbezeichnung für die Triebwagen ist 412 und für die antriebslosen Mittel- und Steuerwagen 812. Eine zwölfteilige Variante befindet sich seit Dezember 2017 im Regelbetrieb, eine siebenteilige verkehrt seit Dezember 2020 im Planbetrieb. Im Februar 2021 verkehrte die dreizehnteilige Variante erstmals als ICE 2957 im Fahrgasteinsatz von Berlin nach Basel Bad Bf.

Die Züge sind Triebzüge (ohne Lokomotiven) für den Personenverkehr. Sie werden, anders als die ersten beiden ICE-Baureihen, über mehrere eigenständige angetriebene Wagen, die über die Zuglänge verteilt sind, angetrieben. Die innere und äußere Form der Fahrzeuge entspricht im Wesentlichen dem ICE-Standard. Im Unterschied zu allen bisherigen ICE-Zügen werden die mit rund 28 Metern längeren Wagenkästen der ICE-4-Flotte aus Stahl gefertigt. Dabei wird – erstmals im Stahl-Schienenfahrzeugbau – Laserschweißtechnik verwendet.

Das Design wurde von der Deutschen Bahn, Bombardier und Siemens gemeinsam entwickelt. Das Außendesign der Züge wurde 2015 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Ebenfalls für das Außendesign wurde der ICE 4 mit dem German Design Award 2016 in der Kategorie Transportation ausgezeichnet. Aufgrund seines Frontdesigns wird der Zug bahnintern als "Angelina Jolie" bezeichnet.

Auf der InnoTrans 2012 zeigte die Deutsche Bahn an ihrem Stand erstmals ein 1:1-Modell eines Teils des ICE-4-Endwagens. Seit Ende 2013 ist ein 1:1-Modell eines Endwagens und eines weiteren Wagens im DB-Museum Nürnberg ausgestellt. Insgesamt sollen bis zu 300 Züge angeschafft werden.

Die fünf- bis vierzehnteiligen Züge werden aus sechs Wagentypen gebildet: antriebslose Endwagen (Steuerwagen), angetriebene Mittelwagen (Sitzwagen, Servicewagen mit Stromabnehmer), nicht angetriebene Mittelwagen (Sitzwagen, Sitzwagen mit Stromabnehmer, Bordrestaurant). Neben den Grundkonfigurationen aus sieben beziehungsweise zwölf Wagen sind 22 weitere Zusammenstellungen aus 5 bis 14 Wagen vom Hersteller vorgesehen. Zwei siebenteilige Triebzüge können in Doppeltraktion verkehren. Fünfteilige Einheiten sollen dabei mit zwei angetriebenen Wagen gebildet werden, sechs- und siebenteilige mit drei, acht- und neunteilige mit vier, zehn- bis zwölfteilige mit fünf sowie dreizehn- und vierzehnteilige mit sechs angetriebenen Wagen. Zugelassen werden sollen zunächst vier dieser zusätzlichen Varianten. Eine vierzehnteilige Einheit wäre 400 Meter lang. Die Garnituren sollen aus fünf verschiedenen Wagentypen gebildet werden. Die Mittelwagen der zweiten Klasse sind in beiden Varianten baugleich. Der nur im Zehnteiler verwendete Mittelwagen erste Klasse wird aus diesem Typ abgeleitet.

Die Mittelwagen sind 27,9 Meter lang, die Endwagen 28,6 Meter. Damit sind sie länger als die meisten bisherigen Intercity-Wagen, die eine Länge von 26,4 Meter haben. Durch die verlängerten Wagen besteht ein 200 Meter langer Zug nicht mehr aus acht, sondern aus sieben Wagen. Der Zug hat bei gleicher Zuglänge einen Wagenübergang weniger, was Platz für fünf zusätzliche Sitzreihen schafft. Platz für weitere Sitzreihen entstand durch ein verändertes Sitzkonzept, den Wegfall größerer Elektronikschränke im Fahrgastraum sowie eine veränderte Anordnung von Funktionsflächen (beispielsweise Fahrradabteilen). Die äußere Wagenkastenbreite beträgt 2852 Millimeter, die innere 2642 Millimeter. Die Einstiege sind auf Bahnsteighöhen zwischen 550 und 760 Millimeter über SO ausgelegt. Die Züge sind für -25 +45°C Umgebungstemperaturen zwischen und ausgelegt. (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/ICE 4 Stand 19.04.2021)

3. Produkt- und Systemanforderungen / Setup

3.1 Dovetail Train Simulator 2021

Der Train Simulator 2021 - Standard enthält folgende 4 Artikel:

- Train Simulator 2021
- Train Simulator: Clinchfield Railroad: Elkhorn City St. Paul Route Add-On
- Train Simulator: Fife Circle Line: Edinburgh Dunfermline Route Add-On
- Train Simulator: Norddeutsche-Bahn: Kiel Lübeck Route Add-On

Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 (SP1) / 8 / 8.1 / 10 (64-bit empfohlen)

Prozessor: Intel Core-i3 4330 3,50 GHz Dual Core oder AMD A8 6600K 3,90 GHz Quad Core oder besser Arbeitsspeicher: 4 GB RAM - *max. möglich unter 32-bit Windows* (16 GB oder besser für 64-bit Windows) Grafik: NVIDIA GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 480 mit 4 GB an dediziertem VRAM oder besser DirectX[®]: 9.0c

Festplattenspeicher: Hochleistungs-SSD mit 40 GB oder mehr verfügbarem Festplattenspeicher empfohlen

Sound: DirectX kompatibel

Netzwerk: Breitbandverbindung (kann zusätzliche Kosten verursachen)

Zusätzliche Informationen: Maus und Tastatur oder Xbox-Controller benötigt

Während der Installation des Train Simulator 2021 wird automatisch auf dem Desktop ein Icon erstellt, mit dem der Train Simulators 2021 direkt (ohne STEAM) gestartet werden kann. Dieses Icon startet aber standardmäßig die 32bit-Version und wir sollten deshalb folgende Änderungen vornehmen:

Markieren Sie das Icon und öffnen mit der rechten Maustaste die "Eigenschaften". Unter "Ziel" finden Sie z.B. folgenden Eintrag

"C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\RailWorks\RailWorks.exe". Diesen Eintrag ändern Sie wie folgt ab in

"C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\RailWorks\RailWorks64.exe" -fastload

d.h. fügen Sie "64" ein sowie am Ende "-fastload". Wichtig ist vor dem Minuszeichen muss ein

Leerschritt vorhanden sein. Damit wird der Train Simulator im 64bit-Modus gestartet und die

"Schnellladefunktion" aktiviert. Bestätigen Sie die Änderung anschließend mit "Übernehmen" und "OK".

SEITE 10	MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE

Sicherheit	Details	Vorgängerversionen	
Allgemein	Verknüpfung	Kompatibilität	
TrainSir	nulator		
Zieltyp:	Anwendung		
Zielort	RailWorks		
Ziet	ommon\RailWorks\RailWo	rks64.exe" -fastload	
Ausführen in:	"E:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\cor		
Tastenkombination:	Keine		
Ausführen:	Normales Fenster	~	
Kommentar.			
Dateipfad öffnen	Anderes Symbol	Erweitert	

Abbildung 1: TS 2021 – Änderung Desktop Icon 64bit-Version

3.2 3D ZUG – ICE 4 BR412 (Version 1.2)

Systemanforderungen:

- Train Simulator (aktuellste Version)
- Windows 7 / 8 / 10 (64bit-Version unbedingt erforderlich)
- Intel Core-i3 4330 mit 3,5 GHz Dual Core oder AMD A8 6600K mit 3,9 GHz Quad Core
- 4,0 GB Hauptspeicher, empfohlen 8 GB
- NVIDIA GeForce GTX 750 Ti oder AMD Radeon R9 mit 1 GB oder vergleichbar
- Soundkarte
- 1,5 GB freier Festplattenspeicher
- Tastatur und Maus
- DirectX 9.0c kompatible Hard- und Software

Der ICE kann im Setup zusätzlich konfiguriert werden.

Weitere Komponenten abnen madmert Weitern:	
Wählen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren "Weiter", wenn Sie bereit sind, fortzufahren.	möchten. Klicken Sie auf
Benötigte Dateien	1.022,0 MB
Texturqualität	1.982,6 MB
 Ultra Aussen + Ultra Innen 	1.982,6 MB
 Ultra Aussen + Normal Innen 	1.199,2 MB
Normal	1.131,3 MB
Fahrer	0,2 MB
- Männlich	0,2 MB
-O Weiblich	0,2 MB
Die aktuelle Auswahl erfordert mindestens 2,94 GB Sp 9 3DZUG	eicherplatz.

Texturqualität:

Hier kann die Texturqualität eingestellt werden. Die Einstellung "Ultra" installiert die beste Auflösung. Die Innenansichten benötigen hierbei (sehr) viel Speicherplatz. Bei Problemen empfehlen wir diese Einstellungen zuerst zu reduzieren.

Die Einstellung "Außen Ultra / Innen Normal" reduziert den Speicherbedarf der Innenansichten massiv, während das äußere Erscheinungsbild und der Führerstand nicht verändert werden

Die Einstellung "Normal" reduziert zusätzlich einige äußere Texturen.

Fahrer Mann / Frau:

Hier kann eingestellt werden ob ein Mann oder eine Frau im Führerstand sitzt. Wenn Sie schon immer einmal von einer rothaarigen Dame mit 250 km/h durch die Landschaft gefahren werden wolltest, ist das eine Chance.

3.3 DTG Strecken (Frankfurt Highspeed / Mannheim – Karlsruhe)

Systemanforderungen für ICE4 von 3DZug:

• Elektrifizierte Strecke

Im Lieferumfang des Train Simulator 2021 sind keine elektrifizierten Strecken enthalten, die aber für das Fahren mit dem ICE 4 unbedingt benötigt werden. In den Shops gibt es eine große Auswahl an verschiedenen derartigen Strecken und zwar viele spezielle ICE-Strecken. Nachstehend ein paar Vorschläge:

- DTG Frankfurt Highspeed / DTG Mannheim-Karlsruhe
- Im Köblitzer Bergland Reloaded
- Konstanz Villingen
- Durchs Moseltal: Koblenz Trier
- Münster Bremen
- Freiburg Basel
- Berlin Leipzig
- Hamburg Hannover
- Nürnberg Regensburg
- München Garmisch

Für unser Tutorial haben wir die Strecken DTG Frankfurt Highspeed und DTG Mannheim-Karlsruhe gewählt. Es ist jedoch zu erwähnen, dass die Strecke DTG Frankfurt Highspeed nicht ohne DTG Mannheim-Karlsruhe befahren werden kann.



Abbildung 3 – Quelle DTG Manual "Frankfurt Highspeed"

3.4 Aufgaben

Zusätzlich gibt es für verschiedene Strecken "Aufgaben" die beschreiben, was und wann etwas zu tun ist. Diese können ebenfalls im 3DZug-Shop erworben werden. Zum Beispiel gibt es für unsere Strecke Frankfurt-Mannheim und den ICE 4 "REISEZEIT: Riedbahn 3 (ICE 4)". Das Problem ist aber, dass für die Benutzung dieser Aufgabe der Kauf weiteren Rollmaterials erforderlich ist. Für unser Tutorial benutzen wir daher keine "Aufgaben".

Es gibt aber eine Möglichkeit "Aufgaben" abzuarbeiten, auch wenn benötigtes "Rollmaterial" nicht installiert ist. Nach dem Start der Aufgabe öffnet sich dann das Fenster "Szenario-Ladefehler". Bitte dieses mit "STRG+Q" quittieren und es erscheint anschließend ein neues Fenster, mit der Frage, ob man das Szenario wirklich beenden will. Wählen Sie dann "Nein" und die Aufgabe wird richtig gestartet.

Wenn Sie "Aufgaben" installiert haben, finden Sie diese im Startmenü (Abbildung 23 – TS2021 Schnelles Spiel Menü) unter dem Reiter "Standard".

4. Signale und Sicherheitseinrichtungen

Für das Fahren mit dem ICE 4 ist ein Grundwissen über Signale und Sicherheitseinrichtungen unbedingt notwendig, dass ich versuche, in den folgenden Kapiteln etwas zu erklären.

4.1 Signale

Nachstehend einige der Signale, die Sie auf der Strecke Frankfurt – Karlsruhe passieren werden und zwar mit Angabe der Typen sowie einer kurzen Beschreibung der Bedeutung dieser Signale. Eine genaue Beschreibung aller Signale im Bereich der Deutschen Bahn finden Sie unter folgendem Link: <u>http://www.tf-ausbildung.de/SignalbuchOnline/signalbuchonline.htm</u>.

Ob die verschiedenen Signale auf der Strecke Frankfurt – Karlsruhe richtig "gesetzt" wurden, kann ich nicht beurteilen. Auf der gesamten Strecke stehen Sie auf "Fahrt frei" d.h. sind grün geschaltet. Lediglich an einer Stelle d.h. vor Frankfurt – Stadion muss die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h eingehalten (siehe Abbildungen 9 und 10) und mit der PZB WT beim Vorbeifahren des Vorsignals bestätigt werden – sonst erfolgt eine Zwangsbremsung. Näheres dazu aber im Kapitel



Signal Ks1 – "Fahrt frei" mit zulässiger Fahrplan-Geschwindigkeit



Signal Hp1 und Vr1– "Fahrt frei" mit zulässiger Fahrplan-Geschwindigkeit und "Fahrt erwarten".

Abbildung 5



Signal Ks1 – "Fahrt frei" mit zulässiger Fahrplan-Geschwindigkeit



Geschwindigkeitssignal Lf 7 -

Die am Signal angezeigte Geschwindigkeit (Zahl x 10) darf ab diesem Signal nicht überschritten werden.

Abbildung 6

Signal Ks 1 -

"Fahrt frei"



Abbildung 8



Signal Ks 1 – "Fahrt frei"



Signal Ks 1 und Zs 3V -Vorsignal mit Ankündigung einer Geschwindigkeits-Begrenzung auf z.B. 50 km/h, die ab dem nächsten Signal nicht überschritten werden darf.



Abbildung 9

Begrenzung auf z.B. 50 km/h, die ab dem Signal im anschließenden Weichenbereich nicht überschritten werden

Signal Ks 1 und Zs 3 –

Hauptsignal mit

Geschwindigkeits-

Abbildung 11



Abbildung 12

LZB-Anfang -Geschwindigkeitssignal Lf 7 -Beginn des LZB-Abschnitts und die am Signal angezeigte Geschwindigkeit (Zahl x 10 = 160 km/h) darf ab diesem Signal nicht überschritten werden.

4.2 PZB – Punktförmige Zugbeeinflussung

Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) bezeichnet verschiedene Systeme von Zugbeeinflussung, die an ausgewählten Punkten einer Schienenstrecke eine Überwachung und Beeinflussung schienengebundener Fahrzeuge ermöglichen. Überwacht wird bei aktuell gebräuchlichen Systemen hauptsächlich, ob ein haltzeigendes Signal nicht überfahren wurde, ob Geschwindigkeitsbeschränkungen eingehalten werden sowie, ob der Triebfahrzeugführer fahrteinschränkende Signale wahrnimmt und mit Betätigung der Wachsamkeitstaste (SIFA) quittiert. Das aktuelle deutsche System **PZB 90** basiert auf dem 1934 eingeführten Indusi-System in Dreifrequenz-Resonanzbauart.

Die jeweils geltende Beschränkung bzw. Information wird an bestimmten Punkten durch Schwingkreise am Gleis (sogenannte »Gleismagnete«) an das Fahrzeug übertragen und von der Fahrzeugeinrichtung ausgewertet.



Abbildung 13: Gleismagnet für PZB

Bei Missachtung einer Beschränkung bzw. Unaufmerksamkeit löst die Fahrzeugeinrichtung eine Zwangsbremsung aus. Ein Übergehen von Eingriffen eines PZB-Systems ist teilweise möglich und für die Weiterführung des Betriebes erforderlich. Diese Eingriffe werden von der Fahrzeugeinrichtung registriert.

Punktförmig wirkende Zugbeeinflussungssysteme überwachen nur die Einhaltung signalisierter Beschränkungen sowie die Aufmerksamkeit des Triebfahrzeugführers. Sie schließen die Sicherheitslücke zwischen Signalisierung und Fahrzeug, für die sonst die Triebfahrzeugführer ohne technische Unterstützung allein verantwortlich sind. Sie können und sollen nicht prüfen, ob die jeweils geltenden Beschränkungen ausreichend sind. Beispielsweise können sie nicht feststellen, ob ein Streckenabschnitt hinter einem fahrtzeigenden Signal oder einem Signal in Haltstellung, das mit Genehmigung und zeitweiser PZB-Umgehung überfahren wird, wirklich frei ist.

Punktförmig wirkende Zugbeeinflussungssysteme können strecken- und fahrzeugseitig parallel zu anderen Zugbeeinflussungssystemen eingebaut werden. Bei der linienförmigen Zugbeeinflussung (LZB) dient die PZB als Rückfallebene, da alle Fahrzeuge mit LZB-Fahrzeugeinrichtung auch eine PZB-Ausrüstung besitzen.

Die PZB kann im ICE4 über die Hauptschalttafel an der Rückwand des Führerstands oder über die Tastatur = **<Strg+Shift+A>** eingeschaltet werden. Bei eingeschalteter PZB erscheint eine entsprechende Bestätigung d. h. "PZB" im PZB-Leuchtmelder.



Abbildung 14 – Anzeige für PZB-Aktivierung im MFA (Modulares Führerraum Display)

Die PZB prüft u.a. auch, ob bestimmte Bremskurven und Prüfgeschwindigkeiten eingehalten werden. Welche Prüfgeschwindigkeiten und Bremskurven eingehalten werden müssen, hängt von der Zugart ab. In welcher Zugart ein Zug fährt, entscheidet der PZB-Rechner anhand der vorhandenen Bremshundertstel. Der ICE 4 gehört in die oberste Zugart: 85 und diese wird ebenfalls im PZB-Leuchtmelder angezeigt.

Doch die PZB überwacht nicht nur, ob der Triebfahrzeugführer bestimmte Signale wahrnimmt oder ob er über ein haltzeigendes Signal fährt. Signale - an denen ein "scharfer" 1000Hz-Magnet liegt - müssen grundsätzlich durch den Triebfahrzeugführer mit der PZB-Wachsamkeitstaste quittiert werden. Nach Überfahren des 1000Hz Magneten hat der Triebfahrzeugführer vier Sekunden Zeit, die Wachsamkeitstaste zu bedienen. Macht er dies nicht, wird automatisch eine Zwangsbremsung



Abbildung 15 – Signale und Information im MFA - PB-Leuchtmelder über eingeleitete Zwangsbremsung

Wiederanfahren nach einer ZWANGSBREMSUNG (PZB)

- PZB-Warnmeldung d.h. "rote" Anzeige mit PZB-Frei <Tastatur = Ende> löschen
- Fahrschalter mit <Tastatur = D> komplett auf null zurücksetzen bis dieser einrastet
- Bremsen vollständig lösen <Tastatur = Ü>
- AFB-Hebel mit <Tastatur = C> komplett auf null zurücksetzen
- Ca. 3 Sekunden warten, damit AFB komplett zurückgesetzt wird
- AFB-Hebel auf Soll-Geschwindigkeit einstellen <Tastatur = Y> = ca. 45 km/h oder wie angegeben
- Fahrschalter mit <Tastatur = E> entsperren und gleichzeitig mit <Tastatur = A> Leistung erhöhen
- Zug sollte danach wieder anfahren

Bis Ende 2019 waren 32.398 von 33.291 km Betriebslänge im Netz der DB mit PZB ausgerüstet. (Quelle: <u>https://de.wikipedia.org/wiki/Punktf%C3%B6rmige_Zugbeeinflussung</u> Stand 19.04.2021) Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter <u>http://www.tf-ausbildung.de/BahnInfo/oberezugart.htm</u>

4.3 LZB – Linienförmige Zugbeeinflussung

Die (LZB), auch Linienzugbeeinflussung, ist ein System der Eisenbahn, das verschiedene Funktionen im Bereich der Sicherung von Zugfahrten und der Zugbeeinflussung übernimmt. Neben der Übermittlung von Fahraufträgen, Höchstgeschwindigkeit und verbleibendem Bremsweg auf eine Anzeige im Führerstand überwacht das System das Fahrverhalten der Züge und kann durch Eingriffe in die Fahrzeugsteuerung die Fahrt der Züge beeinflussen. Linienförmig bedeutet dabei, dass der Informationsaustausch zwischen Strecken- und Fahrzeugeinrichtung während der gesamten Fahrt und auch während betriebsbedingter und Verkehrshalten dauernd besteht. Einige Bauformen der LZB (wie im ICE4) ermöglichen die vollautomatische Steuerung der Fahr- und Bremsvorgänge von Zügen. Die linienförmige Zugbeeinflussung verwendet eine induktive Datenübertragung zwischen Fahrzeug und Fahrweg mittels eines im Gleis verlegten Antennenkabels, dem sogenannten Linienleiter. LZB wird in Deutschland, Österreich und Spanien sowie bei einigen Stadtschnellbahnen in anderen Ländern eingesetzt.



Abbildung 16 – LZB Antennenkabel im Gleis

Bei der LZB übernimmt eine Streckenzentrale (Zentralrechner) die Überwachung der Zugfahrt. Die Streckenzentrale steht über einen im Gleis verlegten Linienleiter immer mit den Fahrzeugen in Verbindung. Über diese Verbindung melden die Fahrzeuge ihre Position und Geschwindigkeit an die Streckenzentrale. Diese berechnet für jeden Zug individuelle Führungsgrößen und sendet diese an die Fahrzeuge. Im Fahrzeug wird die Einhaltung der Führungsgrößen überwacht.

Die LZB kann im ICE4 über die Hauptschalttafel an der Rückwand des Führerstands oder über die Tastatur = **<Strg+Shift+D>** eingeschaltet werden. Bei eingeschalteter LZB erscheint eine entsprechende Bestätigung d. h. "B" im PZB-Leuchtmelder.



Abbildung 17 – LZB eingeschaltet im MFA und in Betrieb

SEITE 18 MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE	
--	--

Ist LZB eingeschaltet und vorhanden, wechselt die "Geschwindigkeitsanzeige" in den LZB-Modus (siehe Abbildung 17). Dadurch werden dem Triebfahrzeugführer im Führerstand folgende Informationen dargestellt:

- Soll-Geschwindigkeit (momentan gültige Höchstgeschwindigkeit)
- Zielgeschwindigkeit (Höchstgeschwindigkeit am nächsten Geschwindigkeitswechsel)
- Zielentfernung (Entfernung bis zum nächsten Geschwindigkeitswechsel)



160 (rotes Dreieck) = Soll- bzw. momentan gültige Höchstgeschwindigkeit

160 (gelber Rhombus) = momentane AFB Höchstgeschwindigkeit

147 (schwarze Zahl) = aktuelle Geschwindigkeit

120 (gelbe Zahl) = Zielgeschwindigkeit (Höchstgeschwindigkeit am nächsten Geschwindigkeitswechsel)

1900 (gelbe Zahl) = Zielentfernung bis zum nächsten Geschwindigkeitswechsel

Abbildung 18 – LZB Anzeige im MFA

Die Sollgeschwindigkeit berücksichtigt dabei bereits eine ggf. notwendige Bremsung bei Annäherung an den Zielpunkt, sie fällt also bei Annäherung kontinuierlich ab, bis sie schließlich am Zielpunkt mit der Zielgeschwindigkeit identisch ist. Ein Halt zeigendes Signal ist dabei ein Zielpunkt mit der Zielgeschwindigkeit null.

Der nächste Zielpunkt wird – je nach genauer Ausführung – bis zu einer Entfernung von 38.000 Meter dargestellt, wird bis dorthin keine Restriktion gefunden, entspricht die Zielgeschwindigkeit der Höchstgeschwindigkeit der Strecke. Dem Triebfahrzeugführer wird also mit diesen Größen die Befahrbarkeit der folgenden Abschnitte ggf. mit Geschwindigkeitsbeschränkung dargestellt. Im konventionellen Signalsystem wären diese Angaben in den Begriffen mehrerer Vor- und Hauptsignale kodiert.

In Verbindung mit der Automatischen Fahr- und Bremssteuerung (*AFB*) wäre auf diese Weise eine fast vollautomatische Steuerung des Zuges möglich. Lediglich die Bremsungen für das Halten an Bahnsteigen müssten vom Triebfahrzeugführer noch manuell durchgeführt werden. Allerdings orientiert sich die AFB stets an der maximal möglichen Geschwindigkeit und versucht diese zu erreichen bzw. zu halten. So würde es z. B. häufig vorkommen, dass die AFB trotz Zufahrt auf ein haltzeigendes Signal noch beschleunigt und dann kurz vor dem Signal stark abbremst. Ein solcher Fahrstil ist jedoch weder komfortabel noch

energieeffizient. Daher wird nur in bestimmten Situationen von der vollautomatischen Steuerung durch LZB und AFB Gebrauch gemacht, auch wenn die LZB-Bremskurven bereits deutlich flacher verlaufen als die, die bei 160 km/h von der punktförmigen Zugbeeinflussung angesetzt werden.

im LZB Betrieb haben die Signale am Fahrweg keine Bedeutung, da diese über den Streckenrechner die LZB Anzeigen im MFA steuern. Fährst du also im LZB Betrieb an einem Signal vorbei, an welchem du im PZB Betrieb die Wachsamkeitstaste gedrückt hättest, ist dies im LZB Betrieb nicht erforderlich. Ende 2019 waren insgesamt 2.849 km von 33.291 km im Netz der Deutschen Bahn mit LZB ausgerüstet d.h. u. a. die wichtigsten ICE-Strecken in Deutschland.

(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Linienförmige_Zugbeeinflussung Stand 19.04.2021)

4.4 SIFA - Sicherheitsfahrschaltung

Die Sicherheitsfahrschaltung, kurz **SIFA**, (nicht zu verwechseln mit der *Totmanneinrichtung*) ist eine auf Triebfahrzeugen eingebaute Einrichtung, die einen Zug per Zwangsbremsung zum Stehen bringt, wenn der Triebfahrzeugführer während der Fahrt handlungsunfähig wird. Sie ergänzt damit insbesondere die von außen wirkenden Zugbeeinflussungssysteme wie die Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB), die Linienförmige Zugbeeinflussung (LZB) und ermöglicht die einmännige Führung von Triebfahrzeugen.

Die Sifa auf dem Führerstand des ICE 4 besteht aus einer Bedienungseinrichtung = Pedal im Fußraum, welche dauernd betätigt und in bestimmten Zeitabständen kurz losgelassen und erneut gedrückt werden müssen. Bei Nichtbetätigung erfolgt eine Zwangsbremsung.

Es gibt verschiedene Formen, aber in Deutschland und im ICE 4ist die Zeit-Zeit-Sifa gebräuchlich. Bei dieser hält der Lokführer ein Pedal gedrückt, wobei der Druck mindestens alle 30 Sekunden kurz unterbrochen werden muss. Damit erhält die Sicherheitsfahrschaltung die Bestätigung, dass der Triebfahrzeugführer noch reaktionsfähig ist. Wird eines der Betätigungselemente des Triebfahrzeugführers länger als 30 Sekunden nicht gedrückt, warnt das System den Triebfahrzeugführer zunächst optisch, nach 2,5 Sekunden auch akustisch mit "SIFA – SIFA" und nach weiteren 2,5 Sekunden wird von der Sicherheitsfahrschaltung die Bremse des Zuges betätigt und es erfolgt zusätzlich eine akustische Warnung "SIFA-Zwangsbremsung". (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsfahrschaltung Stand 19.04.2021)



Abbildung 19 – Optische Warnung



Abbildung 20 - Zwangsbremsung

SIFA Anzeige – im MFA -Im Display für Zug-/Bremskräfte sowie in der Leuchtmelder-Anzeige für Hauptschalter, Tür und Notbremse

Wiederanfahren nach einer ZWANGSBREMSUNG (SIFA)

- SIFA-Warnmeldung d.h. "rote" Anzeige mit der SIFA-Taste <Tastatur = Leerschritt> löschen
- Fahrschalter mit <Tastatur = D> komplett auf null zurücksetzen bis dieser einrastet
- Bremsen vollständig lösen <Tastatur = Ü>
- AFB-Hebel mit <Tastatur = C> komplett auf null zurücksetzen
- Ca. 3 Sekunden warten, damit AFB komplett zurückgesetzt wird
- AFB-Hebel auf Soll-Geschwindigkeit einstellen <Tastatur = Y> = ca. 45 km/h oder wie angegeben
- Fahrschalter mit <Tastatur = E> entsperren und gleichzeitig mit <Tastatur = A> Leistung erhöhen
- Zug sollte danach wieder anfahren

4.5 AFB – Automatische Fahr- und Bremssteuerung

Die Automatische Fahr- und Bremssteuerung (Abkürzung: **AFB**) ist ein technisches System, das in Triebfahrzeugen der Eisenbahn zum Einsatz kommt, um den Triebfahrzeugführer bei seiner Arbeit zu unterstützen. Das System übernimmt dabei die Aufgabe, das Fahrzeug und den Zug auf eine vom Triebfahrzeugführer vorgewählte Geschwindigkeit (V_{soll}) zu beschleunigen oder abzubremsen und diese Geschwindigkeit weiter zu halten.

Dazu wird vom Triebfahrzeugführer mittels eines V_{soll}-Stellers eine Geschwindigkeit vorgegeben; die AFB stellt dann die nötigen Zug- und Bremskräfte automatisch ein; dazu verwendet sie die Triebfahrzeugbremse ebenso wie die durchgehende Zugbremse. Die Höhe der Zugkraft kann dabei über den Zugkraftsteller beeinflusst werden, während Bremsungen immer mit festen Verzögerungswerten erfolgen. Der Triebfahrzeugführer behält dabei immer die Kontrolle über das Fahrzeug und kann jederzeit eingreifen, indem er die Zugkraft abschaltet oder manuell mit dem Führerbremsventil bremst. Dabei wird die AFB vorübergehend unwirksam geschaltet, ebenso wie sie sich jederzeit vollständig abschalten lässt.

Die AFB ist vorwiegend in modernen Fahrzeugen, wie zum Beispiel dem Intercity-Express, Lokomotiven der Baureihe 101 und anderen zu finden. Auch einige U-Bahnsysteme nutzen AFB. Für fahrerlose Bahnsysteme ist AFB eine Grundvoraussetzung.

In Verbindung mit wirksamer Linienzugbeeinflussung (LZB) kann die AFB – bei entsprechend ausgestattetem Fahrzeuggerät – die Geschwindigkeit eines Zuges unter Berücksichtigung der LZB-Führungsgrößen automatisch so regeln, dass sie die zulässige Geschwindigkeit V_{max} nie überschreitet. Das System kann dabei selbsttätig nach Bremsungen wieder beschleunigen, jedoch erkennt es keine fahrplanmäßige Halte, wenn diese nicht signalisiert werden.

Wie bei der manuellen Steuerung behält der Triebfahrzeugführer in jedem Fall die volle Verantwortung für die sichere Durchführung der Zugfahrt. Da das automatische Fahren mit AFB und LZB auf vielen Strecken bei voll ausgelegtem Zugkraft- und V_{soll}-Steller (dann gilt V_{soll}=V_{max}) zu einem sehr dynamischen Fahrverhalten des Zuges führt (unnötig starke Beschleunigungen und Verzögerungen, kein vorausschauendes Fahren), schalten Triebfahrzeugführer Zugkraft und V_{soll} in der Regel nur dann ganz frei, wenn es auch sinnvoll ist. Dadurch können neben einem höheren Fahrkomfort insbesondere Energieeinsparungen erzielt werden.

Quelle: <u>https://de.wikipedia.org/wiki/Automatische_Fahr-_und_Bremssteuerung</u> (Stand 19.04.2021)

Im ICE 4 besteht die AFB aus zwei Einheiten und zwar wird im Display für Oberspannung/-strom, Zug-/ Bremskräfte und Energiewerte auch die AFB ein- bzw. ausgeschaltet. Die Einstellung der Geschwindigkeit erfolgt separat mit dem AFB V_{soll}-Steller.

Bei eingeschalteter AFB legt im Stand die AFB-Haltebremse automatisch die Bremsen an und hält den Zug fest. Mit Aufschalten der Leistung löst diese dann mit sich aufbauender Zugkraft die AFB-Haltebremse automatisch wieder aus.

4.6 EBuLa – Elektronischer Buchfahrplan und Langsamfahrstellen

EBuLa, Elektronischer Buchfahrplan und Langsamfahrstellen, ist ein System der Deutschen Bahn AG, das von deren IT-Tochter DB Systel entwickelt, gewartet und betrieben wird. Es ersetzt die Buchfahrpläne mit den Fahrzeiten- und Geschwindigkeitsheften, die bisher im Führerraum der Triebfahrzeuge und Steuerwagen mitgeführt werden mussten. Der elektronische Buchfahrplan ist allgemein verfügbar und umfassend implementiert. EBu wird über Funk aktualisiert. Die Implementierung der Langsamfahrstellen wurde inzwischen aus technischen und organisatorischen Gründen eingestellt.

Quelle: <u>https://de.wikipedia.org/wiki/EBuLa</u>. Eine detaillierte Beschreibung, wie Sie Fahrpläne in den ICE4 von 3DZug integrieren können, finden Sie in Kapitel 9.



Abbildung 21 – EBuLa-Bordgerät auf dem Führerstand der BR185

4.7 GSM-R – Digitales Mobilfunksystem

Global System for Mobile Communications – Rail(way) (**GSM-R** oder **GSM-Rail**) ist ein digitales Mobilfunksystem, das auf dem weit verbreiteten Mobilfunkstandard GSM aufbaut, jedoch für die Verwendung bei den Eisenbahnen erweitert wurde. Es wurde zum Nachfolgesystem vieler unterschiedlicher und inkompatibler analoger Funksysteme. In Deutschland wurden damit mehrere analoge Zugfunksysteme abgelöst, weshalb GSM-R auch als *digitaler Zugfunk* bezeichnet wird. Es ist gemeinsam mit dem European Train Control System (ETCS) grundlegender Bestandteil des European Rail Traffic Management Systems (ERTMS). Im ICE4 von 3DZug ist das GSM-R nicht animiert. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/GSM-R(Stand 19.04.2021)

SEITE 22	MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE



Abbildung 22 – GSM-R

Starten des Zug-Simulators und ICE 4 Zug-Simulator "DTG Train Simulator 2021"

Mit dem Desktop ICON starten Sie bitte den Zugsimulator in der 64bit Version, weil dieses für eine einwandfreie Darstellung und Funktion des ICE 4 unbedingt notwendig ist. Ich gehe davon aus, dass Sie die Anleitung für den Train Simulator gelesen haben und die Funktionen grundsätzlich beherrschen. Nach dem Start des Simulators wählen Sie bitte "Fahren" und dann den Reiter "Schnelles Spiel".



Abbildung 23 – TS2021 Schnelles Spiel Menü

Wählen Sie bitte als Fahrzeug den 3DZUG ICE 4 aus und als Strecke "Abfahrt: 03a Frankfurt am Main Flughafen " und "Zielort: 36 Karlsruhe Hbf (Schnellfahrstrecke)" aus. Zusätzlich können Sie die Jahreszeit, das Wetter und die Uhrzeit entsprechend einstellen = Frühling / Klar und 12:00h. Danach bestätigen die Eingabe mit "Start".

Es öffnet sich dann das folgende Bild d.h. Sie sitzen im Führerstand des ICE 4 in Frankfurt Flughafen Gleis 4.



Abbildung 24 – ICE 4 Führerstand

Automatisch wird auch das HUD (Head-Up-Display) – siehe oben - eingeblendet, dass wir aber für unsere Übungsfahrt nicht benutzen werden, da wir die Einstellungen lieber im Führerstand selbst oder über Tastaturbefehle vornehmen werden, denn auch die Darstellung der Strecke erfolgt im HUD nicht korrekt.

Das "kleine" HUD können Sie mit der Taste F3 und das komplette HUD mit der Taste F4 ein- bzw. ausblenden.

5.3 Sichten im Simulator und im ICE 4

Über die Tastatur können mit 1 bis 9 verschiedene Sichten aufgerufen werden.

Tastatur	Ansicht	Beschreibung	Änderung Blickwinkel
1	Innen	Führerstand	Maus + rechte Maustaste und Zoom
2	Außen	Verfolgung - Links vom Zug - Vorne	Maus + rechte Maustaste und Zoom
3	Außen	Heckk - Links vom Zug - Hinten	Maus + rechte Maustaste und Zoom
4	Außen	Links vom Zug - Vorbeifahrt	Zoom
5	Innen	Waggon-Ansicht	Maus + rechte Maustaste und Zoom
6	Außen	Oben	
7	Außen	Oben	
8	FREI	Freie Kamera	Maus + rechte Maustaste, Zoom und Pfeiltasten
9	Strecke	2D-Karte - Oben	Zoom und Zentrierung auf Standpunkt

Abbildung 25 - Sichten

Bei einzelnen Sichten kann mit der **Maus + rechte Maustaste** die Richtung und mit dem **Mausrad** der Ausschnitt vergrößert bzw. verkleinert (Zoom) werden – siehe obige Tabelle. Leider habe ich keinen Tastaturbefehl gefunden, mit dem man nach der Benutzung von **5** (Innenansicht) diese zwischen den verschiedenen Waggons wechseln konnte. Dieses ist scheinbar nur über das HUD möglich.

SEITE 24 MIT I	DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE
----------------	---------------------------------------



Abbildung 26 – HUD Innenansichten – Wechsel zwischen Waggons



Abbildung 27 – Innenansicht 2. Klasse



Abbildung 28 – Innenansicht 1. Klasse



Abbildung 29 – Innenansicht Speisewagen

Wenn Sie im Vollbild-Modus (empfohlen) das Fahren mit den Train Simulator unterbrechen wollen, dann geht das nur mit Hilfe des Windows Task-Managers (**Strg+Alt+Ent**). Der TS stoppt dann und mit Hilfe des Icons in der Tasklaste können Sie das Programm fortsetzen.

5.4 Führerstand im 3DZug ICE 4 (BR 412)



Abbildung 30 – Führerstand komplett

SEITE 26	MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE

5.4.1 Führerstand (linke Seite)



Abbildung 31 – Führerstand links

- 1 Klima sofort aus
- 2 Klima Hand / Auto
- 3 Klima Temperatur
- 4 Klima Stärke
- 5 Stromabnehmer heben/ senken
- 6 Hauptschalter ein / aus
- 7 PZB Befehl

- 8 PZB Frei
- 9 PZB Wachsam
- 10 AFB Vsoll Versteller
- 11 Richtungsschalter
- 12 Fahrschalter
- 13 Display Spannung/Zug- Bremskräfte, Energie
- 14 AFB ein / aus



Abbildung 32 – Führerstand Mitte

SEITE 27

- 15 Tacho
- 16 Zug- / Bremskräfte
- 17 PZB -Leuchtmelder
- 18 Leuchtmelder Tür, SIFA, Notbremse
- **19** Instrumenten- / Führerstandlicht
- **20** Spitzenlichtschalter

5.4.3 Führerstand (rechte Seite)

- 21 Sandstreuer
- 22 Makrofon hoch / tief
- 23 EBuLa ein / aus
- **24** EBuLa Tag / Nacht
- 25 EBuLA Tasten z. Fahrplanblättern
- 26 Bremshebel



Abbildung 33 – Führerstand rechts

- 27 Türwahlschalter
- 28 Scheibenwischerschalter

- **30** Bremszylinderdruck
- 31 Federspeicherbremse lösen
- 32 Federspeicherbremse anlegen
- 29 Bremsstatus (MG-Bremse, E-Bremse, direkt und Federspeicherbremse

5.4.4 Führerstand (Rückwand - Hauptschalttafel)



Abbildung 34 – Führerstand Hauptschalttafel

- 33 SIFA Störschalter siehe Kapitel 4.4
- **34** LZB Störschalter siehe Kapitel 4.3
- **35** PZB Störschalter siehe Kapitel 4.2

5.4.5 Schalter / Hebel - Tastaturbelegung

1	Klima - sofort aus		
2	Klima - Hand / Auto		
3	Klima - Temperatur		
4	Klima - Stärke		
5	Stromabnehmer – heben/ senken		P / Strg+Hoch+P
6	Hauptschalter – ein / aus		Z / Strg + Z
7	PZB – Befehl		Entf
8	PZB - Frei		Ende
9	PZB - Wachsam		Bild runter
	PZB – Zugart – erhöhen / verringern		Hoch+6 / Hoch+7
10	AFB – V _{soll} Versteller – erhöhen / vermindern		Y/C
11	Richtungsschalter – vorwärts / rückwärts		W/S
12	Fahrschalter – erhöhen / vermindern		A/D
	Fahrschalterknopf - entsperren	Siehe a)	E
13	Display – Spannung/Zug- Bremskräfte, Energie		
14	AFB – ein / aus		Hoch+A
15	Tacho		
16	Zug- / Bremskräfte		
17	PZB -Leuchtmelder		
18	Leuchtmelder Tür, SIFA, Notbremse		
	SIFA – Pedal		Leertaste
	Fahrgast-Notbremse auslösen		Rücktaste
19	Instrumenten- / Führerstandlicht		L / Hoch+L
20	Spitzenlichtschalter – ein / aus		H / Hoch+H
21	Sandstreuer		Х
22	Makrofon hoch / tief		B/N/Q
23	EBuLa – ein / aus		
24	EBuLa – Tag / Nacht		
25	Bremshebel – lösen / bremsen		Ü/Ö
26	Türwahlschalter – auf "Beide zu"	Siehe c)	R
	Türsteuerung – ein / aus	Siehe c)	Strg+Hoch+T
27	Scheibenwischerschalter – ein / aus		V / Hoch+V
28	Display Bremsstatus		
29	Bremszylinderdruck		
30	Federspeicherbremse lösen		
31	Federspeicherbremse anlegen		
32	SIFA Störschalter	Siehe b)	Strg+Hoch+S
33	LZB Störschalter	Siehe b)	Strg+Hoch+D
34	PZB Störschalter	Siehe b)	Strg+Hoch+A
	Pausen / Optionsmenü		Esc
	Pause		Pause
	HUD (klein) ein / aus		F3
	HUD (komplett) ein / aus		F4
	Speichern der Situation	Siehe d)	F2
	Fehlendes Rollmaterial übergehen		Strg+Q

Abbildung 35 – Tabelle Tastaturbelegung

Anmerkungen:

a) Immer wenn sich der Fahrschalter in Nullstellung befindet, muss er entsperrt werden, um wieder in Fahrtstellung zu gelangen. Dies geschieht folgendermaßen:

• Fahrschalterknopf drücken und gedrückt halten (Taste E)

- Fahrschalter aus der Nullstellung bewegen (Taste A)
- Fahrschalterknopf loslassen

Sobald eine Traktionssperre aktiv ist, muss der Fahrschalter in Nullstellung bewegt werden. Dies geschieht ganz normal mit der Taste **D**, wobei vor der Nullstellung ein Widerstand zu spüren ist.

b) Der ICE4 ist mit einer Zeit-SIFA, PZB90 und LZB ausgerüstet. Alle Zugsicherungen sind standardmäßig deaktiviert. Sie können mit **Strg+Hoch+S** (SIFA), **Strg+Hoch+A** (PZB), und **Strg+Hoch+D** (LZB) aktiviert (Reihenfolge beachten) und auch wieder deaktiviert werden.

c) Der Zug ist mit einer Türsteuerung, die sich mit **Strg+Hoch+T** ein-/ausschalten lässt, ausgestattet. Bei ausgeschalteter Türsteuerung wählt der Türwahlschalter bei Türfreigabe automatisch die richtige Seite. Nach dem Türschließbefehl wird der Schalter in die Stellung "Beide Zu" gelegt. Mit eingeschalteter Türsteuerung ist die Prozedur beim Freigeben der Türen gleich, der Wahlschalter wählt automatisch die passende Seite. Nachdem der Türschließvorgang eingeleitet wurde bleibt der Schalter jedoch auf der Position und muss manuell auf "Beide Zu" gestellt werden (**Taste R**).

d) Die jeweilige Situation / Zustand kann mit der Taste **F2** (oder über das Pausen/Optionsmenü) gespeichert werden, aber leider jeweils immer nur eine Situation / Zustand. Diese kann dann über das Hauptmenü (siehe Abbildung 23 – TS2021 Schnelles Spiel Menü) und die Taste "**Fortsetzen**" abgerufen werden.

6. Tutorial Fahrt Frankfurt (Main) Flughafen nach Karlsruhe Hbf.

Wir werden für diese Fahrt hauptsächlich die AFB (siehe Kapitel 4.5) verwenden, die für uns die automatische Beschleunigung und das zeitgerechte Bremsen vornimmt. Dieses entspricht zwar nicht ganz der Realität, weil in der Praxis in Bezug auf den Fahrgastkomfort etwas anders gefahren wird, aber für den Anfang wollen wir es für den Benutzer etwas einfacher machen. Aus dem gleichen Grund werden wir auch für den ersten Abschnitt unserer Fahrt d.h. bis Mannheim die SIFA (siehe Kapitel 4.4) nicht verwenden.

Ich schlage ebenfalls vor, hauptsächlich mit Tastaturbefehlen zu fahren, denn manche Aufgaben wie z.B. das Entsperren <E> und die gleichzeitige Bewegung des Fahrschalters <A> sind nur so möglich. Die einzige Ausnahme ist das Lösen der Federspeicherbremse, das nur im Display mit der Maus vorgenommen werden kann.

Als reales Vorbild für unsere Fahrt von Frankfurt (Main) Flughafen nach Karlsruhe nehmen wir den ICE 107, der um 13:52 h in Frankfurt (Main) Flughafen abfährt und um 14:58 h in Karlsruhe ankommt – mit einem Zwischenhalt in Mannheim um 14:36 h.

6.1 Inbetriebnahme des ICE 4 vor der Abfahrt

Wenn Sie das Szenario gestartet haben (Abbildung 30 – Führerstand komplett), dann sind bereits:

- (6) Hauptschalter ein (Tastaturbefehl: Z)
- (26) Türen geschlossen (Tastaturbefehl: **R**)
- (5) Stromabnehmer hochgefahren (Tastaturbefehl P)

d. h. vor einer Abfahrt sind nur noch die folgenden Schritte notwendig:

SEITE 30	MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE	
----------	---	--

Wenn eine "Aktion" erforderlich ist, habe ich das Feld für die "Lfd. Nr." 1 entsprechend hervorgehoben.

Lfd. Nr.	КМ	Schalter	Aktion / Information Tastaturb			
1	0	11	Richtungsschalter auf "Vorne" stellen	W		
			Bestätigung erfolgt durch Ansage "Führerraum besetzt"			
2	0	31	Federspeicherbremse lösen Mit Maus			
3	0	26	Bremsen lösen	Ü		
		14	Alle Bremsen sind gelöst!			
4	0	14	AFB (siene Kapitei 4.5) einschalten	HOCN+A		
			Bestätigung erfolgt durch Ansage "AFB - AFB". Bei eingeschalte Stand die AFB-Haltebremse automatisch die Bremsen an und h Mit Aufschalten der Leistung löst diese dann mit sich aufbauen AFB-Haltebremse automatisch wieder aus.	eter AFB legt im ält den Zug fest. der Zugkraft die		
5	0	10	AFB V _{soll} -Versteller auf 45 km/h einstellen (gelber Rhombus)	Y		
			Grund: Die max. Höchstgeschwindigkeit im Bahnhofsbereich lie aber der AFB-Wert wird immer auf 5 km/h unter dem der Höch eingestellt.	gt bei 50 km/h, stgeschwindigkeit		
6	0	33	SIFA Schalter (siehe Kapitel 4.4) – bleibt ausgeschaltet	Strg+Hoch+S		
7	0	35	PZB Schalter (siehe Kapitel 4.2) auf "EIN" stellen	Strg+Hoch+A		
8	0	34	LZB Schalter (siehe Kapitel 4.3) auf "EIN" stellen	Strg+Hoch+D		
			B 85 РZB			

6.2 Abfahrt Frankfurt (Main) Flughafen

Der ICE4 steht nun zur Abfahrt bereit.



Abbildung 36 – ICE 4 abfahrtsbereit Frankfurt (Main) Flughafen

Lfd. Nr.	КМ	Schalter	Aktion / Information	Tastaturbefehl
9	0		Prüfen, ob Signal = "Fahrt frei" mit zulässiger Fahrplan-Geschwi	indigkeit = 50 km/h
10	0	12	 Fahrschalterknopf drücken und gedrückt halten Fahrschalter aus der Nullstellung bewegen Fahrschalterknopf loslassen 	E A
11	0	13	Fahrschalter auf ca. 50% Zugkräfte (weiße Dreiecke) einstellen	A
			Image: Second	
12	0	8	PZB Information über max. Geschwindigkeit ist mit PZB Frei zu bestätigen	Ende
B 85 PZB V-Überwachung 45 km/h Geschwindigkeit. Diese Me		cheint im PZB- für diesen ıbte lung ist mit der PZB-		

SEITE 32	MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE

Frei Taste zu bestätigen. Als Bestätigung ertönt "Zugbeeinflussung" und die
Information verschwindet anschließend. Da wir vor Abfahrt die AFB entsprechend
auf 45 km/h bereits eingestellt haben, muss sonst nichts getan werden.

Hinweis: Ich schlage vor, nach einem Abschnitt das jeweilige Szenario zu speichern (**F2**). Damit haben Sie die Möglichkeit, falls es im nächsten Abschnitt zu Fehlern z.B. zu einer Zwangsbremsung kommt, den Abschnitt zu wiederholen. Es kann aber nur jeweils das letzte Szenario gespeichert werden. Das gespeicherte Szenario kann dann über das Hauptmenü (siehe Abbildung 23 – TS2021 Schnelles Spiel Menü) und die Taste "**Fortsetzen**" abgerufen werden.

Beachten Sie aber bitte, dass die Einstellungen des Richtungsschalters (**W**) und Fahrschalterknopfs (**E**) und des Fahrschalters selbst (**A bzw. D**) sowie die EBuLa-Einstellungen nicht gespeichert werden. Diese müssen Sie nach jedem Laden erneut richtig einstellen.

6.3	Fahrt Frankfurt (Main) Flughafen – Mannheim Hbf.	(PZB-Bereich FF)
-----	--	------------------

Lfd. Nr.	КМ	Schalter	Aktion / Inform	ation	Tastaturbefehl
13	?		LZB 16	Bereits kurz nach Verlassen des Bahnhofs erj Ankündigung des LZB-Bereichs d.h. dass wir bereits verlassen.	folgt die den PZB-Bereich

6.4	Fahrt Frankfurt	(Main) F	Flughafen –	Mannheim H	-lbf. ((I7B-Bereich)
0.4	Failt Flaikluit	iviaiii) r	iugilaieli –		101.	LLD-DEI EICII)



MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE

15	?	10	AFB V _{soll} – Versteller auf Maximal einstellen (Klicken) Y			
			S300 2000 2000 2000 100 2000 100 200 100 0 400 400 400 400 400 400	Nähere Informationen zur Fahrweise m. Kapitel 4.5, wobei wir bei unserer I automatischen Geschwindigkeits- ur verwenden und zur Vereinfachung nicht werden.	it AFB finden Sie in Fahrt die AFB zur nd Bremsregelung manuell eingreifen	
16	?	13	Fahrschalter auf ca.80%	% Zugkräfte (weiße Dreiecke) einstellen	Α	
			Durch die eingeschalte	te AFB und den auf Maximal einstellen Al	-B V _{soll} – Versteller	
			beschleunigen wir dadı	urch automatisch auf 80 km/h.		
17	?		39300 3000 2000 2000 100 100 100 100 100	Kurz nach der Einfahrt in den Tunnel ände Höchstgeschwindigkeit auf 160 km/h. De automatisch.	ert sich die max. r Zug beschleunigt	
18	69,0		Warnton – neue Höchs	tgeschwindigkeit 200 km/h – keine Aktio	n	
			5900 2000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1	Zug beschleunigt von 160 km/h automati MFA-Anzeige zeigt weiterhin die Reduzie in 5.800m – Grund ist eine neue Höchstg 160 km/h bei km 63,2	sch auf 200 km/h. erung auf 160 km/h jeschwindigkeit von	
19	65,4		Warnton – Anzeige "G 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	" im LZB-Display erscheint – keine Aktion Es sollte jetzt manuell gebremst werden, Entfernung die zulässige Geschwindigkei erreicht wird. Da wir aber mit AFB und V fahren, werden wir automatisch zum rich abgebremst.	damit in 2.100 m t von 160 km/h soll = maximal ttigen Zeitpunkt	
20	64,6		Bremsen setzen autom	atisch ein – keine Aktion		

SEITE 34	MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE
----------	---

		Damit der Zug in 750 m Entfernung auf die neue Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h (wegen der Langsamfahrstrecke) verlangsamt wird, werden jetzt die Bremsen auto- matisch eingesetzt
21	64,2	Vorankündigung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 160 km/h in 1.000 m
22	63,2	Höchstgeschwindigkeit für Streckenabschnitt = 160 km/h erreicht – keine Aktion Der Zug wurde rechtzeitig auf 160 km/h abgebremst- Anzeige "G" im LZB-Display ist verschwunden. Die Ent- fernung bis zur nächsten "Begrenzung" ist größer als 9.900 m. m.
23	62,6	Bei KM 62,6 ist die Langsamfahrstrecke beendet und die neue Höchstgeschwind- igkeit von 200 km/h wird angezeigt.
24	62,4	Zug beschleunigt automatisch auf 200 km/h – keine Aktion

MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE



Abbildung 37 – ICE 4 Frankfurt – Mannheim mit 200 km/h bei KM 37,2

Lfd. Nr.	KM	Schalter	Aktion / Information	Tastaturbefehl
25	37,2		MFA – Anzeige in 9.400 m = Reduzierung der Geschwindigkeit o keine Aktion – Grund: Langsamfahrstrecke bei km 29,2	auf 140 km/h –
26	29,6		Anzeige "G" im MFA-Display und Einleitung des Bremsvorgangs	s auf 140 km/h
27	29,2		Beginn der Langsamfahrstrecke bei km 29,2 = 140 km/h	

SEITE 36	MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE
----------	---

28	28,2	Bremsvorgang auf 140 km/h abgeschlossen
29	27,8	Erneute Reduzierung auf 90 km/h in 650 m und Bremsvorgang wird automatisch eingeleitet
30	27,2	Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90 km/h
31	26,4	Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 km/h beendet. Neue Höchstgeschwindigkeit = 160 km/h. Zug beschleunigt automatisch auf 160 km/h.

32	25,6	Neue Höchstgeschwindigkeit = 200 km/h. Zug beschleunigt automatisch auf 200 km/h.
33	21,4	Ankündigung einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 160 km/h in 9.200 m
34	14,2	Anzeige "G" im MFA-Display und Einleitung des Bremsvorgangs auf 160 km/h in 2.200 m
35	13,4	Einleitung des Bremsvorgangs auf 160 km/h
36	11,6	Ankündigung einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 120 km/h in 5.900 m

SEITE 38	MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE
----------	---

37	4,2	8	Ende des LZB-Bereichs wird im MFA angekündig bestätigen	t und ist zu	Ende
			LZB-Ende wird durch "Zugbeeinflussung" angekü entsprechender Hinweis i angezeigt, dass der Brem eigeleitet wird. Das "LZB- sonst erfolgt eine Zwangs mit einem erneuten "Zugb	indigt. Es erfolg m MFA und "G" svorgang auf 12 Ende" ist zu bes bremsung. Die i beeinflussung" b	t ebenfalls ein wird ebenfalls 20 km/h in 1.600 m tätigen < Ende >, Bestätigung wird bestätigt.
38	3,2	10	Geschwindigkeit mit AFB auf 120 km/h reduzier	en	С
			Es wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 12 Aufgrund des bevorstehe diese Reduzierung und de automatisch erfolgen und 120 km/eingestellt werde	20 km/h in 1.000 nden Ende des L er Bremsvorgang d die AFB muss d en.) m angekündigt. ZB-Bereichs wird g aber nicht mehr daher manuell auf
39	3,2		LZB – Ende d.h. die Anzeige im MFA ändert sich -	- PZB wird autor	natisch aktiviert
			und die Ü-Lampe neben dem Display erlischt.		
40	3,0	10	"Reset" der AFB mit AFB V _{soll} -Versteller vornehm	nen	C bzw. A
Bi (s ar Ei Si			Beim Beginn des LZB-Bereichs hatten wir den AF (siehe Nr. 20) und zwar damit die Geschwindigke angepasst werden. Nach Ende des LZB-Bereichs Einstellungen notwendig. Setzen Sie den Verstell Stellung und danach wieder auf 120 km/h.	B V _{soll-} Versteller eiten im LZB-Ber ist ein "Zurückse ler für ca. 3 Seku	auf MAX gesetzt reich automatisch rtzen" der AFB- unden auf die 0-

6.5 Fahrt Frankfurt (Main) Flughafen – Mannheim Hbf. (PZB-Bereich RM)

Lfd. Nr.	КМ	Schalter	Aktion / Information	Tastaturbefehl
41	2,0	10	Reduzieren Sie mit dem AFB V _{soll} -Versteller die	С
			Geschwindigkeit auf 45 km/	
			Grund ist ein Vorsignal kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof mit	Ankündigung einer
			Geschwindigkeits-Begrenzung auf 50 km/h, die nicht überschrit	ten werden darf.
42	1,0	9	Signal – Geschw. Begrenzung auf 50 km/h bestätigen	Bild 🚽

		Dieses Signal muss bei der Vorbeifahrt mit der PZB-Wachsam- Taste bestätigt werden – drücken Sie die WT so lange, dass Sie zweimal die Ansage hören - , wobei die Bestätigung jedoch erst beim Loslassen der PZB-WT Taste aktiviert wird. Es ertönt dann als Bestätigung "Zugbeeinflussung". Andernfalls kommt es zu einer "Zwangsbremsung".				
43	0,8	8	PZB-Meldung bestätigen	Ende		
			Nach dem Passieren des Signals erscheim PZB-Anzeige eine Meldung. Bestätigen Si wenn die "1000 Hz"-Anzeige verschwund dann die Ansage "Zugbeeinflussung" und die Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h v	t im MFA in der e diese aber erst, en ist. Sie hören die Meldung über verschwindet.		
44	?	10	Geschwindigkeit langsam auf 0 km/h reduzieren	С		
			Reduzieren Sie mit der AFB die Geschwindigkeit auf 20 und dan wenn der Führerstand das Ende des Bahnsteigs erreicht hat.	n langsam auf 0,		
45	?	12	Fahrschalter auf "0" stellen	D		
			Achten Sie darauf, dass der Fahrschalter komplett zurückgesetz Fahrschalterknopf gesperrt ist (doppeltes Klicken)	t und der		
46	?	27	Türen öffnen	Maus		
			Oder gehen Sie in die Außenansicht – wenn ein kleines "Männch	nen" erscheint,		
			können Sie mit der linken Maustaste die Türen ebenfalls öffnen.			

Wir sind um 10:39 h in Mannheim eingefahren d.h. haben für die Strecke 39 Minuten benötigt. Dieses entspricht genau der Realität für eine ICE-Verbindung Frankfurt (Main) Hbf. nach Mannheim Hbf. ohne Halt.



Abbildung 38 – Mannheim Hbf.

SEITE 40	MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE
----------	---

6.6 Fahrt Mannheim Hbf. - Karlsruhe Hbf. (PZB-Bereich RM)

Lfd. Nr.	KM	Schalter	Aktion / Information	Tastaturbefehl	
47	0	27	Türen schließen	R	
			Türensymbol im rechten MFA überprüfen d.h. ob diese geschlos	sen sind.	
48	0	10	AFB V _{soll} -Versteller auf 45 km/h einstellen (gelber Rhombus)	Y	
			Grund: Die max. Höchstgeschwindigkeit im Bahnhofsbereich und gemäß Signal liegt bei 50 km/h, aber der AFB-Wert wird immer auf 5 km/h unter dem der Höchstgeschwindigkeit eingestellt.		
49	0	33	SIFA Schalter (siehe Kapitel 4.4) – wird jetzt eingeschaltet Strg+Hoch+S		
50	0		Prüfen, ob Signal = "Fahrt frei" mit zulässiger Fahrplan-Geschwi	indigkeit = 50 km/h	
51	0	12	 Fahrschalterknopf drücken und gedrückt halten Fahrschalter aus der Nullstellung bewegen Fahrschalterknopf loslassen 		
52	0	13	Fahrschalter auf ca. 50% Zugkräfte (weiße Dreiecke) einstellen	Α	
			CH 15 NF Prime Prim Prim Prim Prim Prim Prim Prim Prim Prim Prim Prim Pri		
53	0		Zug fährt an		
54	0		Meldung im MFA – PZB über aktuelle Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h mit PZB-Frei bestätigen. B 85 PZB V-Überwachung 45 km/h		
			Wird durch die Ansage "Zugbeeinflussung" bestätigt und die Anverschwindet.	zeige	

MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE

55	0		Für den zweiten Streckenabschnitt haben wir die SIFA- eingeschaltet. Wird eines der Betätigungselemente des Triebfahrzeugführers länger als 30 Sekunden nicht gedrückt, warnt das System den Triebfahrzeugführer zunächst optisch (rechtes MFA - siehe nebenstehende Abbildung), nach 2,5 Sekunden auch akustisch mit "SIFA – SIFA". Spätestens dann ist die Meldung mit der < Leertaste > zu bestätigen. Sonst wird nach weiteren 2,5 Sekunden von der Sicherheitsfahrschaltung die Bremse des Zuges betätigt und es erfolgt zusätzlich eine akustische Warnung "SIFA-Zwangsbremsung" und anschließend die Bremsung selbst.	Leertaste
56	0,5	10	AFB V _{soll} -Versteller auf 95 km/h einstellen (gelber Rhombus)	Y
			Kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof passieren nebenstehende Informationstafel, die die neue Höc von 100 km/h anzeigt.	wir die chstgeschwindigkeit
57	2,2		Ende des PZB-Bereichs	

6.7 Fahrt Mannheim Hbf. - Karlsruhe (LZB-Bereich)

Lfd. Nr.	KM	Schalter	Aktion / Informatio	on	Tastaturbefehl
58	2,4		Beginn des LZB Bereic	hs – PZB wird automatisch deaktiviert - ke	ine Aktion
			9920 4000 30000 2000 700 600 200 1000 0 8 8 8	Es ertont ein akustisches Signal und die M verändert sich. Nähere Informationen daz Abbildung 18 – LZB Anzeige im MFA. Außerdem leuchtet die "Ü" Anzeige auf: Die maximale Geschwindigkeit für diesen ändert sich laut Anzeige auf 190 km/h für	IFA-Anzeige tu finden Sie in Streckenabschnitt
			nächsten 9.900 m.		mem us ue
59	2,4	10	AFB V _{soll} – Versteller a	uf Maximal einstellen (Klicken)	Υ
			3900 100 50 200 2000 50 44 300 1000 6 40 100 2000 6 50 40 1000 6 50 0 2000 100 100 0 100 0 0 0 0 8 0 0	Die Maximal Geschwindigkeit erhöht sich Nähere Informationen zur Fahrweise mit Kapitel 4.5, wobei wir bei unserer F automatischen Geschwindigkeits- un verwenden und zur Vereinfachung nicht werden.	jetzt auf 190 km/h. t AFB finden Sie in Fahrt die AFB zur d Bremsregelung manuell eingreifen
60	73,4	13	Fahrschalter auf ca.80	0% Zugkräfte (weiße Dreiecke) einstellen	Α
			Durch die eingeschalt	ete AFB und den auf Maximal einstellen Al	FB V _{soll} – Versteller
			beschleunigen wir daa	durch automatisch auf 190 km/h.	

SEITE 42	MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE
----------	---

61	5,4	20	Spitzenlicht vor Tunneleinfahrt einschalt	ten	Н
62	7,8		Neue Höchstgesch beschleunigt auto eingestellten AFB.	nwindigkeit von 250 km/ matisch aufgrund der a	′h. Zug uf "maximal"
63	11,2	20	Spitzenlicht nach Verlassen des Tunnels	ausschalten	Hoch+A
64	21,8		Anderung der Höd 9.700 m 5000 2000 000 2000 000 000 000	hstgeschwindigkeit auf	200 km/h in
65			Anzeige "G" im MFA-Display und anschli	ießende automatische E	inleitung des
			Bremsvorgangs auf 200 km/h		
66	34,0		Neue Höchstgesch	nwindigkeit von 200 km,	/h erreicht
67	45,8		Änderung der Höd 9.700 5.00 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	chstgeschwindigkeit auf	140 km/h in
68	52,8		Anzeige "G" im MFA-Display und anschli	ießende automatische E	inleitung des
			Bremsvorgangs auf 140 km/h		
69	55,4		Neue Höchstgeschwindigkeit von 140 kn	n/h erreicht	

70	55,6		Änderung der Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h in 4.000 m
71	56,0	10	"Reset" der AFB mit AFB V _{soll} -Versteller vornehmen C bzw. A
			Beim Beginn des LZB-Bereichs hatten wir den AFB V _{soll-} Versteller auf MAX gesetzt (siehe Nr. 64) und zwar damit die Geschwindigkeiten im LZB-Bereich automatisch angepasst werden. Beim Ende des LZB-Bereichs ist ein "Zurücksetzen" der AFB- Einstellungen notwendig. Setzen Sie den Versteller für ca. 3 Sekunden auf die O- Stellung und danach wieder manuell auf ca. 100 km/h.
72	56,6	10	Geschwindigkeit mit AFB V _{soll} -Steller auf 55 km/h reduzieren C
			Grund für die vorzeitige manuelle Bremsung ist das Signal (grün/gelb) bei km 58,4, dass wir mit 55 km/h passieren müssen
73	57,8	8	Ende des LZB-Bereichs wird im MFA angekündigt und ist zu bestätigen
			LZB-Ende wird durch "Zugbeeinflussung" angekündigt. Es erfolgt ebenfalls ein entsprechender Hinweis im MFA und "G" wird ebenfalls angezeigt, dass der Bremsvorgang auf 60 km/h in 1.500 m eigeleitet wird. Das "LZB-Ende" ist zu bestätigen < Ende >, sonst erfolgt eine Zwangsbremsung. Die Bestätigt.
74	58,4	9	Signal – Geschw. Begrenzung auf 60 km/h bestätigen Bild↓
			Dieses Signal muss bei der Vorbeifahrt mit der PZB-Wachsam-Taste bestätigt werden – drücken Sie die WT so lange, dass Sie zweimal die Ansage hören - , wobei die Bestätigung jedoch erst beim Loslassen der PZB-WT Taste aktiviert wird. Es ertönt dann als Bestätigung "Zugbeeinflussung". Andernfalls kommt es danach zu einer "Zwangsbremsung".
75	58,4		LZB – Ende d.h. die Anzeige im MFA ändert sich - PZB wird automatisch aktiviert und die Ü-Lampe neben dem Display erlischt.

6.8 Fahrt Mannheim Hbf. - Karlsruhe (PZB-Bereich RK)

Lfd. Nr.	КМ	Schalter	Aktion / Information	Tastaturbefehl
76	58,6	8	PZB-Meldung bestätigen	Ende

			150 200 50 23 300 0 400 0 B 85 1000 W-Uberwachung 85 km/h P28	Nach dem Passieren des Signals erscheint i Anzeige eine Meldung. Bestätigen Sie diese die "1000 Hz"-Anzeige verschwunden ist. S Ansage "Zugbeeinflussung" und die Meldu Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h versch	im MFA in der PZB- e aber erst, wenn ie hören dann die ng über die hwindet.
77	59,6	9	Signal – Geschw. Begi	renzung auf 60 km/h bestätigen	Bild 🕁
				Dieses Signal muss bei der Vorbeifahrt mit Taste bestätigt werden – drücken Sie die W Sie zweimal die Ansage hören -, wobei die erst beim Loslassen der PZB-WT Taste aktiv dann als Bestätigung "Zugbeeinflussung". es danach zu einer "Zwangsbremsung".	der PZB-Wachsam- /T so lange, dass Bestätigung jedoch viert wird. Es ertönt Andernfalls kommt
78	59,8	8	PZB-Meldung bestätig	gen	Ende
			100 100 100 200 100 200 100 200 100 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Nach dem Passieren des Signals erscheint i Anzeige eine Meldung. Bestätigen Sie diese denn wir haben unser Ziel erreicht und son einer vorzeitigen "Zwangsbremsung" im Be	m MFA in der PZB- e dieses Mal nicht, st kommt es zu מhnhof.
79	60	10	Geschwindigkeit lang	sam auf 0 km/h reduzieren	С
			Reduzieren Sie mit de wenn der Führerstand	r AFB die Geschwindigkeit auf 20 und dann i I das Ende des Bahnsteigs erreicht hat.	langsam auf 0,
80	?	12	Fahrschalter auf "O" s	tellen	D
			Achten Sie darauf, da Fahrschalterknopf ges	ss der Fahrschalter komplett zurückgesetzt (sperrt ist (doppeltes Klicken)	und der
81	?	27	Türen öffnen	· · · ·	Maus
			Oder gehen Sie in die können Sie mit der lin	Außenansicht – wenn ein kleines "Männche ken Maustaste die Türen ebenfalls öffnen.	n" erscheint,

Für die Fahrt Mannheim Hbf. – Karlsruhe Hbf. haben wir 23 Minuten benötigt und das entspricht genau der Fahrzeit in der Realität.





Abbildung 39 – Karlsruhe Hbf. Gleis 2

7. Hinweise für Aufgabenbauer

Änderungen an der Nummer bitte **nur** bei Wagen 1 durchführen. Dieser Wagen sendet seine Nummer an die restlichen Wagen damit diese die richtigen Nummern wählen können.

Es muss der Provider "3DZUG" und das Addon "3dz_ICE4" aktiviert werden. Wagen mit der Endung "KI" sind für entgegenkommende Züge gedacht.

Dasselbe gilt für die Zugziele. Es reicht, den Code bei Wagen 1 einzugeben, da dieser den ZZA Code an die restlichen Wagen sendet.

Achtung: Nicht in Panik geraten, wenn die ZZA nicht sofort im Editor ersichtlich ist! Das Aktivschalten erfolgt erst kurz nach Szenariostart.

Bitte nutzt die vorgefertigten Zugverbände. Diese sind bereits korrekt gereiht.

7.1 Zugziele:

Über die Wagennummer können durch Buchstaben die folgenden Zugziele dargestellt werden:

Buchst	Zugziel
А	Hamburg-München
В	München-Hamburg
С	München-Berlin
D	Berlin-München
E	Berlin-Köln
F	Köln-Berlin

G	Sonderzug
Н	Zugzielanzeige ohne Inhalt
I	Stuttgart – Hann Hamburg
J	Hamburg – Hann Stuttgart
К	Berlin – Leipzig
L	Leipzig - Berlin
Μ	Nicht implementiert
N	Nicht implementiert

7.2 Zugnummern:

Nr.	Zugname		ſ
0017A			C
0025A			C
0033A			C
0041A			C
0058A			C
0066A	Martin Luther		C
0074A			C
0082A			C
0090A			C
0108A			C
0116A			C
0124A		-	C
0132A			C

Nr.	Zugname
0140A	
0157A	
0165A	
0173A	
0181A	
0199A	Freistaat Bayern
0207A	
0215A	
0223A	
0231A	
0249A	
0256A	Nordrhein Westfalen
0264A	

8. Die Wagen im Überblick

Die Wagen 8 und 13 sind nicht Bestandteil des Zuges.

WON 1

Endwagen 2. Klasse mit Fahrrad und Mehrzweckabteil, nicht angetrieben. Dieser Wagen muss zur Konfiguration der Zugzielanzeige genutzt werden und ist mit einer Magnetschienenbremse ausgestattet.



SEITE 47

WON 2, 3, 5, 6

Mittelwagen 2. Klasse angetrieben.



Mittelwagen, nicht angetrieben mit Stromabnehmer und Magnetschienenbremse.



WON 9

Mittelwagen 2. Klasse angetrieben. Beinhaltet das Familienabteil und ist barrierefrei ausgerüstet.



WON 10

Speisewagen mit Bar und 1. Klasse. Nicht angetrieben mit Magnetschienenbremse.



WON 11

Mittelwagen 1. Klasse angetrieben.



WON 12

Mittelwagen 1. Klasse nicht angetrieben mit Magnetschienenbremse



WON 14

Endwagen 1. Klasse, nicht angetrieben mit Magnetschienenbremse.



Der grüne ICE ist eine Marketingkampagne der Deutschen Bahn, um darauf hinzuweisen, dass die ICE Züge mit Ökostrom fahren. Dieser Zug kann separat ausgewählt werden. Die jeweilige Fahrzeugnummer kann variieren, daher können alle ausgewählt werden.



Endlich mal den ganzen Zug sehen? Diese Idee hat 3DZUG schon länger im Kopf. Mit dem ICE 4 konnten wir unser brandneues Feature erstmals für den TS umsetzen. Für dich bedeutet das, du kannst dich in jedem Wagen bewegen und mehr als 20 vorgefertigte Kamerapositionen führen dich durch den gesamten Wagen.

Die Kamera kannst du dabei 360 Grad frei drehen und es lohnt sich wirklich alle Wagen anzusehen.

Der Wechsel der Kamerapositionen kann über die Pfeiltasten auf der Tastatur durchgeführt werden. Zwischen den Wagen kann durch das Menü gewechselt werden (siehe Bild).



Das "kleine" HUD können Sie ebenfalls mit der Taste **F3** und das komplette HUD mit der Taste **F4** ein- bzw. ausblenden.

Einschränkungen: Als der Train Simulator entwickelt wurde rechnete wohl niemand damit, dass 28 Meter lange Innenansichten entwickelt werden würden. Daher gibt es eine Einschränkung die momentan nicht oder nur eingeschränkt funktionieren.

- In Kurven schließen die Wagenübergänge nicht immer bündig ab
- Es regnet in der Entfernung in der Innenansicht
- Die Türen innen sind immer geschlossen und öffnen sich nicht

- Die 360 Grad Ansicht kann bei einigen Auflösungen Teile der Inneneinrichtung "abschneiden"

9. EBuLa Integration

In den ICE4 von 3DZug können auch selbsterstellte Fahrpläne integriert und angezeigt werden. Das folgende Beispiel zeigt, wie so ein Fahrplan aussehen kann.



Abbildung 40 – EBuLa für die Strecke Lübeck Hbf – Hamburg Hbf (erstellt mit dem Ebula-Designer)

Natürlich gibt es bereits im Downloadbereich in den verschiedenen Foren (z.B. <u>www.rail-sim.de</u>) fertige Pläne, aber was mache ich, wenn es für die Strecke noch keine gibt d.h. wie zum Beispiel für "Hamburg-Lübeck Update V1" oder "Frankfurt Highspeed". Dann braucht man erst einmal den "Ebula Designer". Hierzu gibt es im Forum unter EBuLa Designer (Beta) <u>https://rail-sim.de/forum/thread/30436-ebuladesigner-beta/?pageNo=1</u> die entsprechenden Informationen. Leider ist die Beta-Phase abgeschlossen d.h. dieses Werkzeug lässt sich nach der Installation deshalb nicht mehr öffnen. Aber dazu gibt es einen Workaround, der auch in diesem Eintrag beschrieben ist. Dann kann man einen entsprechenden Fahrplan erstellen. Dieser besteht dann aus einem Hauptordner mit zwei Unterordnern "Daytime" und "Nighttime" mit u.a. jeweils 15 Dateien S1.TgPcDx bis S15.TgPcDx. Diese Struktur ist identisch mit den im Download-Bereich bereits zur Verfügung stehenden Plänen.

Wenn man ebenfalls von vR z.B. die BR101 besitzt, kann man deren "Ebula Helper" benutzen, um diese Pläne nun entsprechend aufzubereiten (auch für den 3DZug ICE4). Bei den nachfolgend genannten Verzeichnissen gehe ich davon aus, dass der Train Simulator 2021 in dem Verzeichnis

C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\RailWorks installiert ist.

Den mit dem "Ebula Designer" erzeugten Hauptordner der Strecke kopiert man in den entsprechenden Strecken- oder einen neuen Ordner in vR_Ebula_Sets =

..\RailWorks\Assets\virtualRailroads\vR_Ebula_Sets

Dann kann man mit dem "Ebula Helper" den gewünschten Plan entsprechend aufbereitet in die BR101 exportieren. Die EBula-Formate für die vR BR101 und den 3DZug ICE4 sind identisch d.h. man muss anschließend nur noch den Plan bzw. die Ordner

..\RailWorks\Assets\virtualRailroads\vR_BR101_VRot_EL\EBuLa\Textures\Default\Daytime und

.....\Nighttime in die entsprechenden Ordner für den ICE4 kopieren d.h. nach

..\RailWorks\Assets\3DZUG\3dz_ICE4\RailVehicles\EBuLa\Textures\Daytime bzw. \Nighttime.

Etwas komplizierter wird es, wenn die vR BR101 nicht vorhanden ist, denn dann kann der vR "Ebula Helper" für diese Anpassung nicht verwendet und die Dateien müssen manuell modifiziert werden. Kopieren Sie dann erstens die mit dem "Ebula Designer" erstellten oder heruntergeladenen Dateien S1.TgPcDx bis S15.TgPcDx in die jeweiligen Ordner

..\RailWorks\Assets\3DZUG\3dz_ICE4\RailVehicles\EBuLa\Textures\Daytime bzw. \Nighttime. Die EBula des ICE4 kann jeweils maximal 4 verschiedene Pläne verwalten (Slots1-4) d.h. jeder Plan muss anschließend einem entsprechenden Slot (F1 bis F4) zugeordnet werden. Ändern Sie also die Dateinamen z.B. wenn die Pläne dem Slot 2 zugeordnet werden sollen: Von S1.TgPcDx in F2S1.TgPcDx, S2.TgPcDx in F2S2.TgPcDx usw. und zwar bis F2S15.TgPcDX

Die Benutzung des "Ebula Designer" und des "Ebula Helpers" erkläre ich hier nicht, denn diese Tools sind ausreichend in dem jeweiligen Downloadpaket dokumentiert.

10. Bekannte Probleme

Die Inneneinrichtungen sind der aufwendigste Teil und benötigen (sehr) viel Speicherplatz. Da diese für jeden unterschiedlich wichtig sind kann die Darstellung im Setup reduziert werden ohne dass das Außen Modell verändert wird. Sollten Probleme auftauchen ist dieser Schritt empfohlen.

11. Danksagung des Entwicklers – Matthias Gose -

Dieses Projekt ist das Ergebnis der Zusammenarbeit vieler Menschen und bei diesen möchte ich mich hier bedanken. Zunächst einmal bei dir. Danke, dass du unsere Idee unterstützt. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei Railworks Austria und Trainworks für die produktive Zusammenarbeit. Noch nie habe ich so entspannt an einem Projekt mit mehreren Teams gearbeitet.

Ferner gilt mein Dank den zahlreichen Helfern, die uns mit Informationen zum ICE 4 unterstützt haben. Ohne diese wäre der Zug nie so real geworden.

Abschließend möchte ich mich bei Jens Haupert von ZusiDisplay bedanken der uns seine Funkgerät Textur im Führerstand lizensiert hat.

SEITE 52	MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE
----------	---

12. Abkürzungen und Übersetzungen

Erläuterungen von benutzten Abkürzungen:

Buchstabe	Abkürzung	Beschreibung
Α		
	Add-on	Zusatzprogramm
	AFB	Automatische Fahr- und Bremssteuerung
В		
	BR412	Baureihe 412
С		
D		
	DB	Deutsche Bahn
	DTG	Dovetail Games (Entwickler Train Simulator 2021)
F	2.0	
	FBula	Elektronische Buchfahrnlan und Langsamfahrstellen
	FRTMS	Electionsche Buendinghan und Europäischen
	FTCS	Europäisches Zug Kontroll System
E	1105	Europuisches zug Kontion System
6		
J	CSM P	Clabalac Digital Mabilfunk System der Eisenhahn
	USIVI-N	Globales Digital Mobiliturik System der Eisenbahm
	Цþf	Hauathahahaf
	TUI Highenood	
	Highspeed	Cincelle
	Нрі	Signaltyp
	HUD	Head-Up-Display (eingebiendete Anzeige)
	105	
	ICE	Inter City Express
	ICON	Programmzeichen
K		
	Km/h	Kilometer pro Stunde
	Ks1	Signaltyp
L		
	Lf7	Signaltyp - Geschwindigkeit
	LZB	Linienförmige Zugbeeinflussung
М	1	
	MAX	Höchste Leistung - Einstellung
	MFA	Multi-Funktions-Anzeige
Ν		
0		
Р		
	Provider	Lieferant
	PZB	Punktförmige Zugbeeinflussung
	PZB WT	Punktförmige Zugbeeinflussung - Wachsamkeitstaste
Q		
R		
S		

MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE

	SIFA	Sicherheitsfahrschaltung
Т		
	Task Manager	Windowsprogramm für die Aufgabenverwaltung
U		
V		
	V	Geschwindigkeit
	Vr1	Signaltyp
	V _{soll}	Soll Geschwindigkeit
W		
	WON	Wagonnummer
Х		
Z		
	Zoom	Vergrößerung der Anzeige
	Zs3	Signaltyp - Geschwindigkeitsanzeige

13. Links

	Art		Link	
1	Software	Dovetail TS2021	https://live.dovetailgames.com/live/train-simulator	
2		RailWorks Austria	https://forum.railworks-austria.at/wcf/index.php?article-list/	
3		Trainz	https://www.trainzportal.com/	
4		Trainworks	https://www.facebook.com/TrainworksOfficial/	
5		3DZug	https://www.3dzug.de/?language=de	
6	ICE 4	Zug	https://de.wikipedia.org/wiki/ICE_4	
7	Allgemein	Signale	http://www.tf-auildung.de/SignalbuchOnline/signalbuchonline.htm	
8		PZB	https://de.wikipedia.org/wiki/Punktf%C3%B6rmige Zugbeeinflussung	
10	0 http://www.tf-ausbildung.de/BahnInfo/oberezugart.htm		http://www.tf-ausbildung.de/BahnInfo/oberezugart.htm	
11		LZB	https://de.wikipedia.org/wiki/Linienförmige Zugbeeinflussung	
12		SIFA	https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsfahrschaltung	
13		AFB	https://de.wikipedia.org/wiki/Automatische Fahr- und Bremssteuerung	
14		EBuLa	https://de.wikipedia.org/wiki/EBuLa	
15		GSM-R	https://de.wikipedia.org/wiki/GSM-R	
16	Foren	Rail-Sim	https://rail-sim.de/forum/board/103-anf%C3%A4nger-und-neueinsteiger-	

14. Quellenverzeichnis

	Thema	Quelle
1	ICE 4	https://de.wikipedia.org/wiki/ICE_4
2	Signale	http://www.tf-auildung.de/SignalbuchOnline/signalbuchonline.htm
3	PZB	https://de.wikipedia.org/wiki/Punktf%C3%B6rmige Zugbeeinflussung
4		http://www.tf-ausbildung.de/BahnInfo/oberezugart.htm
5	LZB	https://de.wikipedia.org/wiki/Linienförmige Zugbeeinflussung
6	SIFA	https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsfahrschaltung
7	AFB	https://de.wikipedia.org/wiki/Automatische Fahr- und Bremssteuerung
8	EBuLa	https://de.wikipedia.org/wiki/EBuLa
9	GSM-R	https://de.wikipedia.org/wiki/GSM-R

SEITE 54	MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE	
----------	---	--

15. Stichwortverzeichnis (Änderungen und Irrtümer vorbehalten)

	Stichwort	Seiten
Α		
	Abkürzungen	52
	AFB – Automatische Fahr- und Bremssteuerung	20
	AFB – Ein- und Ausschalter	26
	AFB – V _{soll} -Versteller	26
	Anlagenbauer – Hinweise	45
	Antennenkabel (LZB)	17
	Aufgaben	13
В		
	Bremshebel	27
	Bremsstatus	27
	Bremszylinderdruck	27
	Bombadier	8
С		
D		
	Danksagung	51
	Display – Spannung / Zug- und Bremskräfte / Energie	26
	Dovetail Train Simulator	9
	3DZug – ICE4 (BR412)	23
	DTG-Strecken	11
E		
	EBuLA – Elektr. Buchfahrplan und Langsamfahrstellen	21
	EBuLa - Display	27
	EBuLa – Integration in 3DZug ICE4	50
	Entwickler – Matthias Gose -	7
F		
	Fahrthebel – Traktionssperre -	29
	Fahrtschalter	26
	Frankfurt (Main) Flughafen - Abfahrt	31
	Fahrt Frankfurt (Main) Flugh. – Mannheim Hbf. (PZB-Bereich Ffm)	32
	Fahrt Frankfurt (Main) Flugh. – Mannheim Hbf. (LZB-Bereich)	32
	Fahrt Frankfurt (Main) Flugh. – Mannheim Hbf. (PZB-Bereich Mnh)	38
	Fahrt Mannheim Hbf. – Karlsruhe Hbf. (PZB-Bereich Mnh)	40
	Fahrt Mannheim Hbf. – Karlsruhe Hbf. (LZB-Bereich)	41
	Fahrt Mannheim Hbf. – Karlsruhe Hbf. (PZB-Bereich Kal)	43
	Federspeicherbremse	29, 27
	Führerstand im ICE 4	25, 26, 27
G		
	Gleismagnet	15
	GSM-R – Digitales Mobilfunksystem der Eisenbahn	22
Н		
	Hauptschalter	26
	Hauptschalttafel	27
	Highspeed Frankfurt-Mannheim-Karlsruhe	11

	Historischer Hintergrund des ICE 4	8
	HUD – Typen (Ein- und Ausschalten)	23
1		
	ICE4 (BR412) von 3DZug	10
	ICE 4 – Historischer Hintergrund	8
	ICE 4 - Inbetriebnahme	29
	Innenansichten ICE 4	24
J		
К		
	Klima	26
L		-
	Lichtschalter (Innen und Außen)	27
	Links	53
	17B – Anzeige im MEA	18
	17B – Linienförmige Zugheeinflussung	17
	17B - Störschalter	27
М		<i>L</i> /
	Makrofon	27
		10
N	IVIFA - LZD	18
IN	Nullstollung (Fabreabalter)	20
•		29
0		
Р		
	Pause	28
	Probleme	51
	PZB – Leuchtmelder (MFA)	27
	PZB – Punktförmige Zugbeeinflussung	15
	PZB – Schalter im Führerstand	26
	PZB - Störschalter	27
Q		
	Quellenverzeichnis	54
R		
	Railworks Austria	7
	Richtungsschalter	26
S		
	Sandstreuer	27
	Scheibenwischer	27
	Schnellladen	0
		9
	Sichten im ICE 4	23
	Sichten im Simulator	23
	Signaltypen	13
	Siemens	8
	SIFA - Anzeige	20
	SIFA - Sicherheitsfahrschaltung	19
	SIFA - Störschalter	27
	Signale und Sicherheitseinrichtungen	13
	Speichern (Situation)	28, 29
	Start des Zug Simulator	22

MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE

SEITE 55

SEITE 56 N	MIT DEM ICE4 VON FRANKFURT NACH KARLSRUHE
------------	---

	Stichwortverzeichnis	55
	Strecken	11
	Stromabnehmer	26
	Systemanforderungen (ICE 4)	10
	Systemanforderungen (Strecken)	11
	Systemanforderungen (Train Simulator)	9
Т		
	Tacho (MFA)	27
	Tastaturbelegung	28
	1000Hz Magnet	16
	Train Simulator - Menü	22
	Trainworks	7
	Traktionssperre	29
	Türen – Leuchtmelder (MFA)	27
	Türsteuerung	29
	Türwahlschalter	27
	Tutorial: Fahrt Frankfurt - Karlsruhe	29
U		
	Überblick der Wagen	47
V		
	Velaro (ICE)	7
W		
	WT (Wachsamkeitstaste)	16
X / Y		
Z		
	Zugart (PZB)	16
	Zug Simulator "DTG Train Simulator 2021"	22
	Zug- und Bremskräfte (MFA)	7
	Zugnummern (Anlagenbauer)	46
	Zugziele (Anlagenbauer)	46
	Zwangsbremsung	16
	Zwangsbremsung (PZB)	17
	Zwangsbremsung (SIFA)	20